Universität für Weiterbildung Krems





Konfiguration Windows 10/11

Diese Anleitung beschreibt die Konfiguration von eduroam unter Windows 10/11. Für die Verwendung von eduroam müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

- gültiger uwk:account
- WPA2 / 802.1x fähiges WLAN Gerät
- 5 Ghz fähiges WLAN Gerät
- Einstellung DHCP beim WLAN Gerät (IP Adresse und DNS Server Adresse automatisch beziehen) Dies ist die Standardeinstellungen bei Windows 10.

Möglicherweise verwendet Ihr Notebookhersteller eigene Software zur WLAN Konfiguration, die unterschiedlich zu bedienen ist. Hier wird die Standardkonfiguration mit Windows Bordmitteln beschrieben.

Schritt 1:

Klicken Sie auf das Netzwerk- bzw. WLAN Symbol in der Taskleiste.



Schritt 2:

Wählen Sie nun aus der Liste das Wlan "eduroam" aus, aktivieren Sie **"Automatisch verbinden"** und klicken Sie auf **"Verbinden"**



Schritt 3:

Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein und klicken Sie **"ok"**

Ihr eduroam Benutzername setzt sich folgend zusammen: **"uwk:account"**@donau-uni.ac.at

Achtung: Dies ist allerdings NICHT Ihre Emailadresse!

Passwort: Ihr "uwk:account" Passwort





Bei Problemen:

Schritt 4:

Ist die Verbindung mit eduroam erfolgreich hergestellt, Sie haben aber trotzdem keinen Internetzugriff -> kontrollieren Sie bitte Ihre IP Einstellungen (DHCP). Eventuell wird beim Status der WLAN Verbindung auch "Begrenzt" angezeigt.

- 1. Klicken Sie auf das Netzwerk- bzw. WLAN Symbol in der Taskleiste (siehe Schritt 1), dann auf "Netzwerkeinstellungen" und "Adapteroptionen ändern"
- 2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste "WiFi (bzw. den Namen Ihres WLAN Gerätes", dann klicken Sie "Eigenschaften"
- 3. Wählen Sie "Internetprotokoll Version 4 (TCP/IPv4)" aus und klicken Sie "Eigenschaften"
- 4. Stellen Sie sicher, dass "IP-Adresse automatisch beziehen" und "DNS-Serveradresse automatisch beziehen" ausgewählt ist.
- 5. Bestätigen Sie mit "Ok"

Eigenschaften von Internetprotokoll, Version 4 (TCP/IPv4) Allgemein Alternative Konfiguration	×
IP-Einstellungen können automatisch zugewiesen werden, wenn das Netzwerk diese Funktion unterstützt. Wenden Sie sich andernfalls an Netzwerkadministrator, um die geeigneten IP-Einstellungen zu beziehe	den en.
IP-Adresse automatisch beziehen	
O Folgende IP-Adresse verwenden:	
IP-Adresse:	
Subnetzmaske:	
Standardgateway:	
DNS-Serveradresse automatisch beziehen	
Folgende DNS-Serveradressen verwenden:	
Bevorzugter DNS-Server:	
Alternativer DNS-Server:	
Einstellungen beim Beenden überprüfen	
Erweitert.	•
OK Abbre	chen





Gespeicherte eduroam Daten entfernen

Wenn die Verbindung mit "eduroam" fehlschlägt, können Sie Ihre gespeicherten Benutzerdaten und das Wlan eduroam löschen und nochmals bei Schritt 1 beginnen.

- Klicken Sie auf das Netzwerk- bzw. WLAN Symbol in der Taskleiste und anschließend auf "Netzwerkeinstellungen"
- Klicken Sie "WLAN" und anschließend "WLAN-Einstellungen verwalten"
- Wählen Sie im Punkt "Bekannte Netzwerke verwalten" "eduroam" aus und klicken Sie **"Nicht speichern"**